All'avvio del LABELMATRIX click su prova :

Assistant d'Activation - Accuei	ı 🛛 🔀
	Activer La licence peut être utilisée une seule fois. Si le logiciel doit être déplacé ou activé sur un autre ordinateur, sélectionnez 'Essayer'. Essayer La période d'essai a expiré. Lancer l'application en mode dégradé.
TERLYNX	
	Précédent Suivant Quitter

Una volta aperto il LM :

Menu Strumenti – SetUp – Network

Attivare il flag Tasto di rete

Inserire il nome del server o IP server di licenza nella zona Posizione Server

Opzioni applicazione				X
Imposta colori	Visualizza impost	azioni	Barre strumenti	Preferenze
Password		Cartelle	Ne	etwork
Tasto di rete 🛛 🚽				
Posizione server:				
\\NomeServer			Trova st	andard
Riprova rilevamento	0 🛨 volte.			
		?	ОК	Annulla

Riavviare il LM.